


Avannubo®
by **avancem grup**

Cómo configurar tu cuenta VoIP Avannoip en Android


Guía para configurar una cuenta VoIP en tu teléfono Android en menos de 2 minutos con Zoiper.

Utiliza tu número de la oficina desde el móvil con la tecnología VoIP y llévatelo a todas partes.

Si utilizas en tu empresa una centralita virtual o telefonía IP Avannoip podrás llevar siempre contigo la línea en tu móvil con la app gratuita Zoiper y no perderás ni una llamada.



Configura una línea de telefonía IP en tu móvil y tendrás también tu extensión en el móvil con las ventajas de la VoIP. El número móvil lo puedes emplear para cuando vayas por la calle y la línea IP como fijo para cuando estés en casa o en cualquier lugar conectado a WiFi o con tus datos del móvil. Te será muy útil si viajas al extranjero y quieres poder llamar a España y que te llamen como si estuvieras en la oficina.



Avannubo®
by **avancem grup**


1. Descarga app gratuita en Android de VoIP

Para configurar tu línea de VoIP en Android necesitarás descargarte una app.

Sigue este manual de configuración de VoIP SIP con Zoiper en Android.

- Accede a la Play Store y busca la app Zoiper.
Tiene 2 versiones, una de pago y otra gratuita. La versión gratuita tiene lo imprescindible para llamadas VoIP y la de pago tiene opciones avanzadas como transferencia de llamadas.
- Al instalar la aplicación te preguntará si puede tener acceso a tus contactos. Recomendamos que le des permiso, así no hará falta que busques los números de teléfono a los que quieras llamar. Además, cuando te llame alguien que tienes entre tus contactos te aparecerá su nombre.




Avannubo®




Avannubbo[®]
by **avancem grup**

2. Configura la cuenta SIP en Android

Una vez tienes descargada la app en tu Android tendrás que configurar la cuenta SIP:



Avannubbo[®]



Avannuboo®

by **avancem grup**

- **Nombre de cuenta:** es el nombre que le vas a asignar a esta cuenta. Le puedes poner el nombre que quieras ya que únicamente sirve para distinguir esta cuenta de otras en el caso de que uses varias líneas SIP.
- **Dominio:** IP asignada por Avancem
- **Usuario:** usuario asignado por Avancem
- **Contraseña:** contraseña asignada por Avancem

Otras configuraciones recomendadas para la mejorar el funcionamiento de la aplicación es permitir la “Ejecución en segundo plano” y “Keep alive WiFi” en Ajustes → Conectividad .

